

EXPERT ADVISOR - MT4 - SMART MONEY CONCEPT TRADING

AUTOMÁTICO CON CONTROL DE RIESGO - CONTROL DE
TIEMPO DE TRADING Y SCANNER DE NOTICIAS

SMART MONEY TRADING



ÚNICO EN EL MERCADO QUE OPERA CON IMBALANCES



ACCEDE COMO MIEMBRO VIP CON TU
SALDO EN TU CUENTA XM | AXI
A LA LICENCIA MENSUAL O DE POR VIDA



Como instalar y configurar EA FX_Smart_Money_TRADING_V1.ex4

1-descargue el archivo que le envió el equipo de soporte de
daicapital.org


Luego descomprímalo y ubique la carpeta
FX_Smart_Money_TRADING_V1

Vaya al menú de su metatrader a Archivo/ abrir carpeta de datos /
MQL4 / Experts

Lea atentamente la página de instalación y configuración de Robot
en <https://daicapital.org/instalacionfxsmart/>

NUESTRA RECOMENDACIÓN Y ESTUDIO ES PARA EL PARA GBP USD
EN TIMEFRAME M15 (VELAS DE 15 MINUTOS) PARA CUENTAS DE USD
100 A 500 USD

VERIFIQUE QUE EL AUTOTRADING SE ENCUENTRE ENCENDIDO



PARAMETROS - CONFIGURACIÓN

Nuestro EA Profesional está en la estrategia de Smart money concept, único en el mercado detectando y operando IMBALANCES, deficiencias en el precio del mercado, dinero inteligente que los instituciones manipulan para mover los precios a su favor.

Es muy importante respetar los set enviados para cuentas de 100 a 500 USD. Usted mismo si tiene mayor capital puede ponerse en contacto con nuestro soporte en telegram @daicapital <https://t.me/daicapital> para darle asistencia y configurar un seteo correcto a su capital.

CONFIGURACION GENERAL DE EA COBERTUTA
tradingIPDA_HEDGE.ex4

Funciones de configuración parámetros:

Magic Number: número que identifica el robot para operar un gráfico determinado. Si desea utilizar este robot en diferentes divisas o activos cada gráfico con el robot debe tener un numero mágico diferente. Por default viene configurado 2019, pero puede ponerse el número que desee.

Fix lot -Lote inicial: lotaje para comenzar la primera operación al mercado.

Lots exponent – multiplicador de lotaje de las operaciones, función para realizar cobertura o martingala, si desea que esta función genere lotes fijos. El número que debe ingresar es 0.95

Take profit – toma de ganancias: valor de toma de ganancias en el ciclo operado, expresados en ticks

Acerca del programa Común Parámetros de entrada Dependencias

Variable	Valor	
MAGIC-NUMBER	2019	NÚMERO MÁGICO - IDENTIFICADOR DEL ROBOT - SI DESEA QUE OPERE EN DIFERENTES GRAFICOS Y ACTIVOS ESTE NUMERO DEBE SER DIFERENTE EN CADA CONFIGURACION
FIXED LOT	0.01	FIXED LOT- DEFINE EL LOTE A OPERAR EN LA PRIMERA OPERACION
LOTS EXPONENT	1.44	LOTS EXPONENT - MULTIPLICADOR DE LOTAJE DE LAS OPERACIONES - COBERTURA O MARTINGALA - UTILICE 0.95 PARA MANTENER
TAKE-PROFIT	100	TOMA DE GANANCIAS EN TICKS LOTE FIJO
USE STOPLOSS	false	STOP LOSS DE LA PRIMERA OPERACION - POR DEFAULT DESACTIVADO
STOPLOSS	500	VALOR DE STOP LOSS DE LA 1ERA OPERACION EN TICS
PIP STEP	120.0	PIP STEP - DEFINE LA DISTANCIA DE LA GRILLA DE COBERTURA EN TICKS - DISTANCIA QUE ABRIRA LAS OPERACIONES DE COBERTURA
PIP STEP MULT	1.4	MULTIPLICADOR DE PIP STEP AUMENTA LA DISTANCIA DE LA GRILLA DE COBERTURA DEL CICLO
ORDERS TO INIT MULT	4	DEFINE LA ORDEN EN LA QUE COMIENZA LA MULTIPLICACION DE LA GRILLA DE COBERTURA
MINIMUN TIME TO OPEN NEW ORDER (minutes)	15	DEFINE EL TIEMPO PARA ABRIR UNA NUEVA ORDER DE COBERTURA EN MINUTOS
Permitir BUY	true	DEFINE LA OPERATIVA DE VENTA Y COMPRA DE ROBOT
Permitir SELL	true	
-		FUNCIONES QUE DEFINEN PROFIT Y LAS PERDIDAS DIARIAS - ESTAS FUNCIONES EN 0 QUEDAN DESACTIVADAS
DAILY PROFIT ("0" sin efecto)	0	TOMA DE GANANCIAS MAXIMAS DIARIAS - EN USD - SI SE ASIGNA UN VALOR CORTA EN ESE VALOR Y NO OPERA HASTA EL SIGUIENTE DIA
DAILY BUY ("0" sin efecto)	0	CORTE POR PERDIDAS EN COMPRAS - SI SE ASIGNA UN VALOR CORTA EN ESE VALOR Y NO OPERA HASTA EL SIGUIENTE DIA
DAILY SELL ("0" sin efecto)	0	CORTE EN PERDIDAS EN VENTAS- SI SE ASIGNA UN VALOR CORTA EN ESE VALOR Y NO OPERA HASTA EL SIGUIENTE DIA
DAILY LOSS ("0" sin efecto)	0	CORTE EN PERDIDAS TOTALES EN EL DIA- SI SE ASIGNA UN VALOR CORTA EN ESE VALOR Y NO OPERA HASTA EL SIGUIENTE DIA
LOSS FLOAT TO CLOSE ("0" sin efecto)	0	CORTE POR FLOTANTE NEGATIVO - FUNCION RECOMENDADA - VALOR EN USD - CORTA CUANDO SE LLEGA AL LIMITE ASIGNADO DE PERDIDAS
HORAS PARA REINICIO (Daily Loss/Loss Float)	0	REINICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL ROBOT EN HORAS SI ESTA ACTIVO EN VALOR EL LOSS FLOAT O EL DAYLY LOSS - REINICIO OPERATIVO EN HORAS
-		
-		===== TFSP - FVG Heatmap =====
True = Cuerpo + Mecha False = Solo Cuerpo	true	FUNCIONES DEL DETECTOR E INDICADOR DE IMBALANCES DEJAR COMO VIENE POR DEFAULT
Cantidad de barras a tomar en cuenta para la detección	3	
Cantidad de barras donde inicia el estudio	200	
Simbolo utilizado en el origen de la señal	115	
True = Recuadro Hueco False = Recuadro Relleno	true	
Color Señal Principal	Silver	
Color Señal Secundaria	Aqua	
Tipo de Linea	Dot	
True = Solo No Capitalizados False = Todos	true	
Activacion de alertas	false	

Cargar

Guardar

USE STOPLOSS: stop loss de la primera operación, por default esta desactivado, si lo activa pondrá un stop loss que estará definido en el valor siguiente stop loss.

STOP LOSS: valor en ticks de stop loss de la primera operación, si en la función anterior esta en TRUE (activo)

PIP STEP: distancia en ticks, de la grilla para armar las operaciones de cobertura.

PIP STEP MULT: multiplicador del valor del PIP STEP definido en la función anterior, esto permite ir aumentando el valor de la distancia de la grilla y cubrir distancias más largas en los flotantes negativos del precio.

ORDERS TO INIT MULT: este valor determina en que operación se va a activar el multiplicador del lote del valor definido en el PIP STEP, si en la primera, segundo, tercera, cuarta operación o más se multiplica el valor de PIP STEP por el valor de PIP STEP MULT.

MINIMUM TIME TO OPEN NEW ORDER (minutos): esto es el tiempo definido que esperara el robot para abrir otra operación de cobertura si el precio está en contra de la operativa con un flotante negativo.

En este caso está relacionado con el PIP STEP, si el precio ya cumplió el valor definido en el PIP STEP, y el valor del tiempo aún no se ha cumplido espera hasta los minutos definidos.

Permitir BUY y SELL, define la operativa de robot si permite compras y venta, estos parámetros por default están activos TRUE.

FUNCIONES QUE DEFINIEN PROFIT Y PERDIDAS DIARIAS:

DAILY PROFIT: toma de ganancias definidas en USD (dólar) diarias, si el valor esta en cero 0, esta función esta desactivada, si se define con un valor X, al llegar al mismo deja de operar hasta el siguiente día.

DAILY BUY | DAILY SELL: estos parámetros definen la pérdida de cada ciclo por separado, definido en USD el valor, corta la operativa sea de venta o compras según corresponda, y no opera más esa operativa hasta el siguiente día. (el valor en cero, esta función está desactivada)

DAILY LOSS: función que permite definir una pérdida diaria en USD, un valor definido en X, al alcanzarlo entre pérdidas y ganancias, cuando se llega al valor de pérdida definido se suspende la operativa hasta el siguiente día. (el valor en cero indica que esta función está desactivada).

Esta función está relacionada con la función de reinicio de operativa.

LOSS FLOAT TO CLOSE: función que permite definir una pérdida diaria en USD, un valor definido en X, al alcanzarlo con el flotante negativo de las operaciones abiertas en el ciclo, se cierran automáticamente todas las operaciones y se suspende la operativa para volver a iniciar búsquedas de operaciones con imbalances sino está definida el valor de la función de reinicio. (el valor en cero indica que esta función está desactivada).

Esta función está relacionada con la función de reinicio de operativa (si la función de reinicio está en cero, la operativa no tiene tiempo de espera y cuando encuentre nuevos imbalances que cumplen las condiciones buscadas tomará la operativa).

HORAS PARA REINICIO: definida en horas, esta función si se establece un valor, al cerrar la operativa por el valor de DAILY LOSS O LOSS FLOAT TO CLOSE, reiniciará al robot a operar cuando se cumpla este tiempo definido en esta función. (el valor en cero indica que esta función está desactivada).

Acerca del programa Común Parámetros de entrada Dependencias

Variable	Valor	
ab -		DETECTOR Y FILTRO DE INBALANCES
123 Filtro de Repeticiones (Rectángulos)	10	
123 Ancho Mínimo del Rectángulo	30	DEFINE LA ALTURA EN TICKS DEL IMBALANCE A DETECTAR
123 Max. rectángulos para buscar señal válida	6	
123 Activar filtro vela anterior señal en tendencia	false	LAS DEMAS FUNCIONES DEJARLAS POR DEFAULT
ab -		
ab .	===== HORARIOS =====	HORARIOS DE TRADING
123 LIMIT TIME	TRUE= ACTIVO	ACTIVA Y DESCATIVA LOS HORARIOS Y DIAS DE TRADING
123 FROM	7	
123 TO	9	
123 FROM	12	
123 TO	15	
123 FROM	17	
123 TO	22	
ab -		
123 MONDAY	true	
123 TUESDAY	true	
123 WEDNESDAY	true	
123 THURSDAY	true	
123 FRIDAY	true	
123 SATURDAY	true	
123 SUNDAY	true	
ab -		
123 OPENCOND	2	DEJAR ESTAS FUNCIONES POR DEFAULT
ab note 3	1: Highs/Lows BO, 2:None	
ab note 32	If BO = 1 -> Select expiration time	
123 EXPT	4 Hours	
ab -		
ab .	===== NEWS =====	
ab Server URL	http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml	
123 Enable News	true	
123 Include high	true	

Cargar

Guardar

FUNCIONES DE DETECTOR E INDICADOR DE IMBALANCES

TFSP – FVG Heatmap

Estas funciones dejarlas por defecto.

DETECTOR Y FILTRO DE IMBALANCE

Ancho Mínimo del rectángulo: Valor que define la altura en ticks que tiene en cuenta la operativa del robot.

Horarios de trading: false desactivados – true activos

Esto define si está activo los días y horas que puedo configurar en la operativa del robot.

SCANNER DE NOTICIAS		I===== NEWS =====I
Server URL	http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml	
☒ Enable News	true	ACTIVA O DESCATIVA EL SCANNEO DE NOTICIAS - TRUE =ACTIVO
☒ Include high	NOTICA DE ALTA VOLATILIDAD	true
☒ Include medium	NOTICIAS DE MEDIANA VOLATILIDAD	false
☒ Include low		false
☒ Include speaks	NOTICIAS DE DISCURSOS	true
Low impact color	DeepSkyBlue	
Medium impact color	MediumSeaGreen	
High impact color	Gold	
Holidays color	Orchid	
Forecast color	Silver	
Positive forecast color	Aquamarine	
Negative forecast color	Red	
☒ Show vertical lines	true	MUESTRA EN EL GRAFICO LINEAS VERTICALES QUE ENCIERRAN EL TIEMPO DE LAS NOTICIAS Y LAS PROGRAMACION DE LAS PAUSAS EN EL ROBOT
☒ Show panel	MUESTRA EL PANEL DE LA INFORMACION	true
Panel Color	DEL EA EN EL GRAFICO	64,16,48
Pause Time Before News (minutes)	30	TIEMPO DE ANALISIS Y PAUSA DEL ROBOT EN LAS NOTICIAS - ANTES Y DESPUES DE CADA NOTICIA
Pause Time After News (minutes)	30	
☒ Enable Zero Close	true	FUNCION PARA CERRAR LAS OPERACIONES SI ESTAN EN PROFIT GANANCIAS POSITIVAS ANTES DE LAS NOTICIAS
Cargar Guardar Aceptar Cancelar Restablecer		

SCANNER DE NOTICIAS:

ENABLE NEWS: TRUE- scanner activo | FALSE – scanner apagado

INCLUDE High: noticias de alta volatilidad – media y baja – como también discursos. Se pueden activar TRUE y desactivar FALSE

INCLUDE médium

INCLUDE low

INCLUDE Speak

Show vertical lines: muestra unas líneas horizontales que detectan las horas de las noticias en el gráfico.

SHOW PANEL: muestra el panel de información del Robot en el gráfico.

PAUSE TIME BEFORE NEWS minutos: tiempo para detener el robot antes de las noticias

PAUSE TIME AFTER NEWS minutos: tiempo para reanudar la operativa del robot después de las noticias.

ENABLE ZERO CLOSE: esta función permite que, si el robot antes de las noticias tiene operaciones abiertas con ganancias, las cierre automáticamente para esperar las noticias.

LICENCIA MENSUAL DE USO

**100
USD**

SALDO EN SU CUENTA XM O AXI



ACCESO
EA FX_SMART_MONEY_TRADING_V1



LICENCIA DE POR VIDA

**500
USD**

SALDO EN SU CUENTA XM O AXI